


8 測定者に免許証情報を登録する

1 免許証を使用して測定者を新規登録する


■ 新規登録画面を表示する

ステップ 1



[測定者登録]メニューボタンをクリックします。


ステップ 2



パスワードを入力(①)して、[ログイン]ボタン(②)をクリックします。

🔍
メモ 初期パスワードは「0000」です。

ステップ 3



測定者登録メイン画面が表示されます。
[新規登録]ボタンをクリックします。

8 測定者に免許証情報を登録する

ステップ 4

測定者情報入力画面が表示されます。

測定者情報入力

個別情報		所属		IT点呼用本人確認写真	
ID	<input type="text"/> ※ (必須)	営業所	設定なし		<input type="button" value="撮影開始"/>
氏名	<input type="text"/> ※ (必須)	部門	設定なし	<input type="button" value="写真削除"/>	
フリガナ	<input type="text"/> *全角カタカナで入力してください				

免許証情報

IC免許証リーダーからの情報読み込み PIN1 測定予定者リストで管理する

* IC免許証の「増証番号1」を入力してください

免許証番号 免許期限 交付日

I 種			II 種			条件
種類	取得年月日	<input type="checkbox"/>	種類	取得年月日	<input type="checkbox"/>	
大型一種		<input type="checkbox"/>	大型二種		<input type="checkbox"/>	
中型一種		<input type="checkbox"/>	中型二種		<input type="checkbox"/>	
準中型一種		<input type="checkbox"/>	普通二種		<input type="checkbox"/>	
普通一種		<input type="checkbox"/>	大型特殊二種		<input type="checkbox"/>	
大型特殊		<input type="checkbox"/>	けん引二種		<input type="checkbox"/>	
大型自動二輪		<input type="checkbox"/>				
普通自動二輪		<input type="checkbox"/>				
小型特殊		<input type="checkbox"/>				
原動機付		<input type="checkbox"/>				
けん引一種		<input type="checkbox"/>				

■ IC 免許証の PIN 番号を使用して測定者を登録する

※ IC 免許証の PIN 番号を使用して測定者を登録すると、取得している免許の種類や条件も登録されます。

ステップ 1

判定者情報入力

個別情報

ID 123 ※ (必須)

氏名 ※ (必須)

フリガナ * 全角カタカナで入力してください

所属

営業所 設定なし

部門 設定なし

IT点呼用本人確認写真

撮影開始

写真削除

免許証情報

IC免許証リーダーからの情報読み込み

PIN1

* IC免許証の「暗証番号1」を入力してください

情報読み込み

条件

測定予定者リストで管理する

免許証番号

免許期限

交付日

情報削除

I 種		II 種		条件
種類	取得年月日	種類	取得年月日	
大型一種	<input type="checkbox"/>	大型二種	<input type="checkbox"/>	
中型一種	<input type="checkbox"/>	中型二種	<input type="checkbox"/>	
準中型一種	<input type="checkbox"/>	普通二種	<input type="checkbox"/>	
普通一種	<input type="checkbox"/>	大型特殊二種	<input type="checkbox"/>	
大型特殊	<input type="checkbox"/>	けん引二種	<input type="checkbox"/>	
大型自動二輪	<input type="checkbox"/>			
普通自動二輪	<input type="checkbox"/>			
小型特殊	<input type="checkbox"/>			
原動機付	<input type="checkbox"/>			
けん引一種	<input type="checkbox"/>			

登録 キャンセル


ID を入力します。



注意

ID は最大 8 桁、入力できる文字は数字だけです。また、既に登録してある番号は使えません。

ステップ 2



IC 免許証リーダーに免許証を置きます。

ステップ 3

判定者情報入力

個別情報

ID 123 ※ (必須)

氏名 ※ (必須)

フリガナ * 全角カタカナで入力してください

所属

営業所 設定なし

部門 設定なし

IT点呼用本人確認写真

撮影開始

写真削除

免許証情報

IC免許証リーダーからの情報読み込み

PIN1 ****

* IC免許証の「暗証番号1」を入力してください

情報読み込み

条件

測定予定者リストで管理する

免許証番号

免許期限

交付日

情報削除

I 種		II 種		条件
種類	取得年月日	種類	取得年月日	
大型一種	<input type="checkbox"/>	大型二種	<input type="checkbox"/>	
中型一種	<input type="checkbox"/>	中型二種	<input type="checkbox"/>	
準中型一種	<input type="checkbox"/>	普通二種	<input type="checkbox"/>	
普通一種	<input type="checkbox"/>	大型特殊二種	<input type="checkbox"/>	
大型特殊	<input type="checkbox"/>	けん引二種	<input type="checkbox"/>	
大型自動二輪	<input type="checkbox"/>			
普通自動二輪	<input type="checkbox"/>			
小型特殊	<input type="checkbox"/>			
原動機付	<input type="checkbox"/>			
けん引一種	<input type="checkbox"/>			

登録 キャンセル

PIN1（免許証の暗証番号 1）を入力します。

※入力された文字は*で表示されます。



メモ

IC 免許証には PIN1（暗証番号 1）と PIN2（暗証番号 2）の二つ暗証番号があります。



メモ

免許証の暗証番号を登録していない場合は「*」を 4 文字入力します。

8 測定者に免許証情報を登録する

ステップ4

免許証のPIN 1を入力したら、[情報読み込]ボタンをクリックします



注意

PIN（暗証番号）の照合に3回続けて失敗すると、ICチップからの情報読み取りがロックされます。照合失敗回数はICチップに記録され、照合が成功するまで0回に戻りません。
ご注意ください。ロックされた場合は、各警察署、各免許センター等で復旧してください。

ステップ5

免許証のICチップから、氏名、フリガナ(①)、免許証番号、免許期限、交付日(②)、取得している免許証種類と条件(③)が表示されます。また、ICチップから読み込んだマーク(④)が表示されます。



免許証に登録されている氏名に登録できない文字が含まれる場合、「氏名」の横に『!』マークが表示され、『!』マークにカーソルを合わせると理由が表示されます（登録できない文字が「・」に置き換わります）。その場合は、氏名の該当箇所を修正してください。

免許証に登録されている氏名に登録できない文字が含まれる場合のエラー表示

8 測定者に免許証情報を登録する

ステップ6

測定者情報入力

個別情報

ID 123 ※(必須)

氏名 東海 一二三 ※(必須)

フリガナ トウカイ ヒツミ *全角カタカナで入力してください

所属

営業所 設定なし

部門 設定なし

IT点呼用本人確認写真

撮影開始

写真削除

免許証情報

IC免許証リーダーからの情報読み込み

PIN1 ****

情報読み込み

IC免許証の「増証番号1」を入力してください

免許証番号 123456789000 免許期限 令和03年10月14日 交付日 令和01年9月6日

情報削除

条件

測定予定者リストで管理する

I 種		II 種		条件
種類	取得年月日	種類	取得年月日	登録時 中型車は中型車 (8 t) に限る
大型一種		大型二種		<input type="checkbox"/>
中型一種	平成08年3月19日	中型二種		<input type="checkbox"/>
準中型一種		普通二種		<input type="checkbox"/>
普通一種		大型特殊二種		<input type="checkbox"/>
大型特殊		けん引二種		<input type="checkbox"/>
大型自動二輪				
普通自動二輪				
小型特殊				
原動機付				
けん引一種				

登録 キャンセル

問題なければ [登録] ボタンをクリックします。

ステップ7

測定者登録

+ 新規登録 CSV取込 過去の登録者一覧

現在の登録者

営業所指定なし 部門指定なし すべての登録者

No.	ID	氏名	営業所	部門	免許期限	交付日	免許種類	PIN登録	確認写真	管理		
1	1	東海 次郎	東京事業所	営業部				無	<input type="radio"/>	編集	削除	
2	2	東海 次郎	大阪事業所	開発部				無	<input type="radio"/>	編集	削除	
3	3	東海 三郎	大阪事業所	製造部				無	<input type="radio"/>	編集	削除	
4	4	東海 四郎	東京事業所	開発部				無	<input type="radio"/>	編集	削除	
5	5	東海 五郎	本社	人事部				無	<input type="radio"/>	編集	削除	
6	6	東海 六郎						無	<input type="radio"/>	編集	削除	
7	7	東海 ななこ						無	<input type="radio"/>	編集	削除	
8	123	東海 一二三			令和03年10月14日	令和01年09月06日	中型 軽貨等...	有	無	<input type="radio"/>	編集	削除

リスト帳票 CSV出力 閉じる

測定者登録メイン画面に戻ります。先ほど登録した測定者が表示されます。



メモ

「PIN登録」は「有」になります。



メモ

免許証の交付日と有効期限が同じ測定者が複数登録されている場合「交付日・免許期限」に色がつきます。

8 測定者に免許証情報を登録する

■ IC 免許証の PIN 番号を使用しないで測定者を登録する

IC 免許証の IC チップには暗証番号で保護された個別情報以外に、暗証番号を入力しなくても読み取れる情報「免許期限」「交付日」があります。

ステップ 1

測定者情報入力

個人情報

ID 123 ※ (必須)

氏名 東海 一三 ※ (必須)

フリガナ トウカイ ヒツミ * 全角カタカナで入力してください

所属

営業所 設定なし

部門 設定なし

IT点呼用本人確認写真

撮影開始

写真削除

免許証情報

IC免許証リーダーからの情報読み込み

PIN1

情報読込

測定予定者リストで管理する

免許証番号

免許期限

交付日

情報削除

I 種

種類	取得年月日	
大型一種		<input type="checkbox"/>
中型一種		<input type="checkbox"/>
準中型一種		<input type="checkbox"/>
普通一種		<input type="checkbox"/>
大型特殊		<input type="checkbox"/>
大型自動二輪		<input type="checkbox"/>
普通自動二輪		<input type="checkbox"/>
小型特殊		<input type="checkbox"/>
原動機付		<input type="checkbox"/>
けん引一種		<input type="checkbox"/>

II 種

種類	取得年月日	
大型二種		<input type="checkbox"/>
中型二種		<input type="checkbox"/>
普通二種		<input type="checkbox"/>
大型特殊二種		<input type="checkbox"/>
けん引二種		<input type="checkbox"/>

条件

登録

キャンセル

ID (①) と氏名 (②) を入力します。




フリガナは任意で登録してください。登録すると、検索時に役立ちます。



注意

ID は最大 8 桁、入力できる文字は数字だけです。また、既に登録してある番号は使えません。

ステップ 2



IC 免許証リーダーに免許証を置きます。

ステップ 3

[情報読込] ボタンをクリックします。



免許期限・交付日はロックされた IC 免許証からでも読み取れます。

8 測定者に免許証情報を登録する

ステップ4

測定者情報入力

個別情報

ID 123 ※(必須)

氏名 東海 一二三 ※(必須)

フリガナ トウカイ ヒツミ *全角カタカナで入力してください

所属

営業所 設定なし

部門 設定なし

IT点呼用本人確認写真

撮影開始

写真削除

免許証情報

IC免許証リーダーからの情報読み込み

PIN1

情報読み込み

測定予定者リストで管理する

免許証番号 ① 免許期限 令和03年10月14日 交付日 令和01年9月6日

情報削除

I種		II種		条件
種類	取得年月日	種類	取得年月日	
大型一種		大型二種		
中型一種		中型二種		
準中型一種		普通二種		
普通一種		大型特殊二種		
大型特殊		けん引二種		
大型自動二輪				
普通自動二輪				
小型特殊				
原動機付				
けん引一種				

② 登録 キャンセル

免許期限、交付日(①)が表示されます。登録したい内容に問題がなければ、[登録]ボタン(②)をクリックします。

ステップ5

測定者登録

+ 新規登録 CSV取込 過去の登録者一覧へ

現在の登録者

営業所指定なし 部門指定なし すべての登録者

No.	ID	氏名	営業所	部門	免許期限	交付日	免許種類	PIN登録	確認写真	管理	
1	1	東海 太郎	東京事業所	営業部				無	○	編集 削除	
2	2	東海 次郎	大阪営業所	開発部				無	○	編集 削除	
3	3	東海 三郎	大阪営業所	製造部				無	○	編集 削除	
4	4	東海 四郎	東京事業所	開発部				無	○	編集 削除	
5	5	東海 五郎	本社	人事部				無	○	編集 削除	
6	6	東海 六郎						無	○	編集 削除	
7	7	東海 ななこ						無	○	編集 削除	
8	123	東海 一二三			令和03年10月14日	令和01年09月06日	中型 軽便等...	無	無	○	編集 削除

リスト編集 CSV出力 閉じる

測定者登録メイン画面に戻ります
先ほど登録した測定者が表示されます。



「PIN登録」は「無」になります。



免許証の交付日と有効期限が同じ測定者が複数登録されている場合「交付日・免許期限」に色がつきます。

8 測定者に免許証情報を登録する


2 登録済みの測定者に免許証情報を追加する

ステップ 1

No.	ID	氏名	営業所	部門	免許期限	交付日	免許種類	PIN登録	確認写真	管理
1	1	東海 太郎	東京事業所	営業部				無	<input type="radio"/>	編集 削除
2	2	東海 次郎	大阪営業所	開発部				無	<input type="radio"/>	編集 削除
3	3	東海 三郎	大阪営業所	製造部				無	<input type="radio"/>	編集 削除
4	4	東海 四郎	東京事業所	開発部				無	<input type="radio"/>	編集 削除
5	5	東海 五郎	本社	人事部				無	<input type="radio"/>	編集 削除
6	6	東海 六郎						無	<input type="radio"/>	編集 削除
7	7	東海 ななこ						無	<input type="radio"/>	編集 削除
8	123	東海 一三			令和03年10月14日	令和01年09月06日		無	<input type="radio"/>	編集 削除

免許証の情報を追加したい測定者の横の [編集] ボタンをクリックします。

ステップ 2



測定者情報入力画面が表示されたら、IC 免許証リーダーに免許証を置きます。



「使用」にチェックを入れた未測定理由が登録画面に表示されます。

ステップ 3

PIN1 (暗証番号 1) を入力して登録する場合は、[PIN1] を入力し、[情報読込] ボタンをクリックします。

PIN1 (暗証番号 1) を入力しない場合は、そのまま [情報読込] ボタンをクリックします。



IC 免許証には PIN1 (暗証番号 1) と PIN2 (暗証番号 2) の二つ暗証番号があります。PIN1 (暗証番号 1) が必要になります。

ステップ4

PIN1 を入力して免許情報を読み込んだ場合

① 氏名 東海 六部
フリガナ トカイ ロウウ

② 免許証番号 111122223000 免許期限 令和04年9月29日 交付日 令和01年9月10日

I 種	取得年月日	II 種	取得年月日	条件
大型一種	平成08年8月19日	大型二種		
中型一種		中型二種		
普通一種		普通二種		
大型特殊		大型特殊二種		
大型自動二種		けん引二種		
普通自動二種				
小型特殊				
原動機付自転車一種				

④ 登録 キャンセル

PIN1 を入力しないで免許情報を読み込んだ場合

② 免許期限 令和04年9月29日 交付日 令和01年9月10日

④ 登録 キャンセル

免許証の情報（氏名・フリガナ①、免許番号・有効期限・交付日②、取得免許・条件③）が読み込まれます。

[登録] ボタン (④) をクリックします。



「氏名」「フリガナ」が入力済みの場合、PIN を入力して、免許証情報を読み込んででも更新されません。未入力の場合に追加されます。

免許証の情報（有効期限・交付日②）が読み込まれます。

[登録] ボタン (④) をクリックします。



PIN を入力しないで、免許証情報を読み込んだ場合には「有効期限・交付日」のみを取得します。

ステップ5

No.	ID	氏名	営業所	部門	免許期限	交付日	免許種類	PIN 登録	確認 写真	管理	
1	1	東海 太郎	東京事業所	営業部				無	○	編集 削除	
2	2	東海 次郎	大阪営業所	開発部				無	○	編集 削除	
3	3	東海 三郎	大阪営業所	製造部				無	○	編集 削除	
4	4	東海 四郎	東京事業所	開発部				無	○	編集 削除	
5	5	東海 五郎	本社	IT 課				無	○	編集 削除	
6	6	東海 六郎			令和04年09月29日	令和01年09月10日	大型	有	無	○	編集 削除
7	7	東海 七郎						無	○	編集 削除	
8	123	東海 一三三			令和03年10月14日	令和01年09月06日		無	無	○	編集 削除

測定者に免許証の情報が追加されます。



PIN1 を入力して免許証情報を読み込んだ場合、「PIN 登録」は「有」、PIN1 を入力しなかった場合は、「無」になります。



免許情報の更新時も免許情報を追加するときと同様の手順でおこなえます。